

床が他の床と重なっている

解説


CADECT 上に入力されている床が重なっている場合に表示されるエラーです。重なっている床を削除、または、形状を調整して重なり部分をなくすと解消されます。

エラー解消手順

作図の状態により、2 種類の修正方法があります。

《重なっている床を削除する方法》

1. 床を入力したフロアを表示します。
2. [水平部材]メニューをクリックして開きます。
3. 重なっている床を選択します。
4. 右クリックメニューの[削除]、または[Delete]キーで削除するとエラーを解消できます。



《端点を調整する方法》

以下のように、重なり状況によっては屋根形状を調整してエラーを解消したほうが良い場合もあります。

1. 対象の屋根を選択します。
2. 端部の点を移動させて重なりをなくします。

